

共享服务器

- [安装ZKEYS被控端](#)
- ZKEYS公有云业务管理系统内添加共享服务器的被控资源，设置详情请见：[虚拟主机被控配置说明](#)

独享服务器

- [安装ZKEYS被控端](#)

- **配置独立IP**

准备好独立IP，创建 batch_add_ip.bat 脚本文件并输入以下内容（可先新建一个batch_add_ip.txt文件，输入以下内容后将文件格式改为.bat）

```
@echo off
echo =====Windows批量添加IP=====
echo.
set /p netname=请输入网卡名称:
echo =====请保证IP地址在同一C段=====
echo.
set /p start_ip=请输入起始IP(A.B.C.D):
set /p end_ip=请输入结束 IP 第四段数(1-255):

echo -----信息确认-----
---
echo.
::IP切片分段
call:ip_cut
echo 你选择的网卡名称是: %netname%
echo 开始 IP 为: %start_ip%
echo 结束 IP 为: %ip1%.%end_ip%
pause

:add_ip
for /l %%i in (%start_ip4%,1,%end_ip%) do (netsh interface ip add
address "%netname%" %ip1%.%%i mask=255.255.255.0) & echo %ip1%.%%i

pause


del %0

:ip_cut
for /f "tokens=1-4 delims=." %%a in ("%start_ip%") do (
set ip1=%%a.%%b.%%c
set start_ip4=%%d
)
goto :eof
```

首先查看网卡名称



运行 batch_add_ip.bat 脚本文件，根据提示输入网卡名称、起始IP及结束IP的最后一段



成功

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

=====Windows批量添加IP=====
请输入网卡名称:Ethernet
=====请保证IP地址在同一C段=====
请输入起始IP(A.B.C.D):172.23.20.1
请输入结束 IP 第四段数(1-255):5
-----信息确认-----

你选择的网卡名称是: Ethernet
开始 IP 为: 172.23.20.1
结束 IP 为: 172.23.20.5
请按任意键继续. . .

172.23.20.1

172.23.20.2

172.23.20.3

172.23.20.4

172.23.20.5
请按任意键继续. . .
```

- ZKEYS公有云业务管理系统内添加独享服务器的被控资源，设置详情请见：[虚拟主机被控配置说明](#)