

配置步骤

1. 对接虚拟主机被控前，需先登录 www.zkeys.com 进行IP授权，步骤可见：[虚拟主机服务器IP授权步骤](#)
2. 添加线路

位置：后台->生产->虚拟主机->线路管理
填写线路信息

管理后台 首页 会员 财务 业务 生产 工单 备案 站务 系统

生产

资源管理 云服务器 服务器托管 裸金属服务器 负载均衡 租用服务器 IPMI管理 虚拟主机 线路管理 产品组管理 主机套餐 主机服务器 CMS管理 虚拟主机IP 主机站点管理 证书 域名

虚拟主机线路管理

基础设置

所属可用区: 请选择

名称

描述

注: 用于显示在购买页面的地域简要提示

状态: 显示 不显示

开启购买: 是 否

开启锁费: 是 否

开启升级: 是 否

其他设置

IP保留时长 小时

基础防御 G

最低升级费用 元

1. 添加主机套餐

位置：后台->生产->虚拟主机->主机套餐
填写套餐信息



生产

- 资源管理
- 云服务器
- 服务器托管
- 裸金属服务器
- 负载均衡
- 租用服务器
- 虚拟主机
- 线路管理
- 主机套餐**
- 主机服务器
- CMS管理
- 主机站点管理
- 虚拟主机业务割接
- 证书

添加套餐

虚拟主机线路: ?

套餐名称: ?

价格: 元/月 ?

套餐简介: ?

可购买时长: ?
注: 多个月份用英文逗号隔开, 如: 1,2,3,6,12,24,36

虚拟主机空间: G ?

数据库空间: M ?

Mysql版本: ?
注: 如Mysql 5.5

SQL Server版本: ?
注: 如SQL Server 2008

1. 添加主机服务器

填写主机信息

服务器可分为WEB服务器（全能WEB服务器）及数据库服务器。MYSQL数据库组 和 SQL SERVER数据库组。WEB服务器用于存放主机站点文件，数据库服务器用于存放主机数据库文件

部分设置说明

被控版本: 选择增强版

ZKEYS被控IP: 填写在 www.zkeys.com 上的授权IP

ZKEYS被控内网IP: 填写WEB服务器及数据库服务器的内网IP

ZKEYS被控端口: 填写ZKEYS被控程序设置的端口

ZKEYS被控连接密码: 填写ZKEYS被控程序设置的密码

绑定域名

进入域名管理面板，进行域名解析（不同域名商的管理界面可能不同，具体以实际为准）

web服务器: 请输入虚拟主机绑定的泛域名，如 host.zkeys.com。最终虚拟主机的域名会自动生成 honstXXXXXXX.host.zkeys.com 域名。

主机名（叫法以具体域名商为准）: *.host

类型: A

ip地址（叫法以具体域名商为准）: 127.0.0.1（被控ip）

DNS解析管理

主机名	域名	类型	IP地址/主机名	优先级	线路	操作
主机头		A	IP地址/主机名	0	通用	新增一条
*.host		A		0	通用	修改 删除

mysql服务器：域名为服务器 phpMyAdmin站点 绑定的域名，如mysql.zkeys.com

主机名（叫法以具体域名商为准）：mysql

类型：A

ip地址（叫法以具体域名商为准）：127.0.0.1（被控ip）

DNS解析管理

主机名	域名	类型	IP地址/主机名	优先级	线路	操作
主机头		A	IP地址/主机名	0	通用	新增一条
mysql		A		0	通用	修改 删除

PHPMyAdmin端口：填写PHPMyAdmin站点的端口

管理后台 首页 会员 财务 业务 生产 工单 备案 站务 系统

生产

资源管理 云服务器 服务器托管 裸金属服务器 负载均衡 租用服务器 虚拟主机 线路管理 主机套餐 主机服务器 CMS管理 主机站点管理 虚拟主机业务割接 证书 域名 域名后缀 接口成本价

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器添加

← 主机服务器添加

选择线路: 请选择线路

服务器类型: 请选择

服务器名称:

被控版本: 经典版 增强版

ZKEYS被控IP:

ZKEYS被控内网IP:

ZKEYS被控端口:

ZKEYS被控连接密码:

状态: 显示 隐藏

后台操作保护

管理员密码:

确定

1. 添加IP

位置：生产 -> 资源管理 -> IP管理 -> 虚拟主机IP

此处的添加虚拟主机IP用于分配给独享主机独立IP

管理后台 首页 会员 财务 业务 生产 工单 备案 站务 系统

生产

资源管理 地域管理 可用区管理 控制器管理 操作系统管理 IP管理 机柜管理 交换机管理 云服务器

IP管理

公共池 公共池IP IPMI IP 云服务器IP 负载均衡IP 虚拟主机IP

+ 添加主机IP

ID	线路	服务器	ip	可用性
暂无记录				

填写IP信息

首页 / 生产 / 资源管理 / IP管理 / 主机IP添加

← 主机IP添加

线路: 请选择线路 ?

主机服务器: 请选择主机服务器 ?

IP: ?

多个IP使用逗号隔开, 每次最多允许批量添加50个IP

可用性: 可用 禁用 ?

状态: 未占用 被占用 ?

备注: ?

确定修改